Утверждаю
Врио. Председателя Правления
АО “БАЛАКОВО-БАНК”


_____ Разъякашина Е.В

«02» октября 2017 г.


Инструкция по установки драйвера Рутокена.

Для работы Рутокена на компьютере, необходимо установить драйвера:


1) Скачать и установить драйвера Рутокена по этому адресу https://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-windows/
2) Перейти в раздел **Пользователям Рутокен** и кликнуть на Драйверы Рутокен для Windows, EXE




3) После чего, принять Условия лицензионного соглашения и нажать на кнопку «Условия приняты».




4) Подождать пока выйдет окно для сохранения файла.



5) Нажать на кнопку «Сохранить файл».




6) Указать место, куда следует сохранить установочный файл, после чего нажать на кнопку «Сохранить».




7) Перейти в ту папку, куда сохранился установочный файл.


8) Двойным кликом мыши запустить установочный файл **rtDrivers.exe**, после чего нажать на кнопку «Выполнить».




9) Нажать на кнопку «Установить».




10) Устанавливаются драйвера Рутокена.




11) После завершения установки нажать на кнопку «Закрыть».




12) На рабочем столе двойным кликом мыши запустить ярлык «Панель управления Рутокен».




13) Когда Рутокен подключен к компьютеру, то он должен отобразиться в разделе «Подключенные Рутокен».




14) Нажать на кнопку «Ввести Pin-код». Выбрать режим **Пользователь**. Ввести пароль и нажать на кнопку «ОК». Пароль Рутокена по умолчанию: **12345678.**





15) Чтобы изменить пароль на Рутокене, необходимо нажать на кнопку «Изменить» в разделе «Управление PIN-кодами».




16) Выбрать режим **Пользователь.** Ввести новый пароль и нажать на кнопку «ОК».


Не забудьте предварительно его записать. При задании пароля учитывается, что он должен отвечать следующим требованиям:

- длина пароля должна быть не менее 8 и не более 14 символов.
- пароль должен состоять из букв латинского алфавита (A-z), арабских цифр (0-9) и специальных символов, приведенных в п. 4 данных требований.
- буквенная часть пароля должна содержать как строчные, так и прописные (заглавные) буквы.


пароль должен содержать не менее одного из следующих символов: (. , : ; ? ! * + % - < > @ [ ] { } / \ _ {} $ #).




17) Во вкладке «Сертификаты» отображаются все сертификаты, которые записаны на Рутокен.



18) Во вкладке «Настройки» отображаются дополнительные настройки Рутокена.



19) Во вкладке «О программе» указана версия данной программы, сайт разработчиков, техническая поддержка и другая информация.



Подготовил:
Специалист по информационной безопасности Волошин А. С.

Согласовано:
Заместитель Председателя Правления по безопасности Кириллов Е.Ю.

Начальник отдела информационных технологий Иванов С.П.